

CADSUPER Works II

ネットワークライセンス版

新規インストール手順書

株式会社マーブル

目次

A. はじめに.....	2
サーバーPC 操作手順.....	3
1. 『SolidWorks License Manager Server』のインストール.....	4
2. ライセンスサーバーの登録	8
3. 通信ポートの解放設定.....	9
クライアント PC 操作手順	16
1. SOLIDWORKS 本体のインストール.....	17
2. CADSUPERWorks 連携部のインストール.....	20

A. はじめに

1. サーバー環境

Windows Server のバージョンがインストールしたい SOLIDWORKS のバージョンと互換性があるかご確認ください。

詳細は、必ず [SOLIDWORKS システム要件ページ](#) でご確認ください。

2. CADSUPER／CADSUPER Lite（2次元部）のネットワークライセンスについて

CADSUPER／CADUPER Lite のネットワークライセンスのインストール手順につきましては、『CADSUPER／CADSUPER Lite』のメディア内の「NetworkLicense」フォルダ内にある「ネットワークライセンス新規インストール手順書.pdf」をご参照ください。

サーバーPC 操作手順

CADSUPERWorks II (ネットワークライセンス版) インストール方法

1. 『SolidWorks License Manager Server』のインストール


『SolidWorks License Manager Server』をサーバーにインストールします。

- ①『CADSUPER Works II 連携部 20XX』の DVD を DVD ドライブにセットし、
「SolidWorksSetup」フォルダ内にある次のプログラムを実行します。

実行プログラム：DVD ドライブ¥SolidWorksSetup¥SolidWorksSetup.exe




- ②「Unzip」をクリックします。



メッセージが表示された際は、
「はい」をクリックします。


- ③「OK」をクリックします。



- ④ インストールタイプより「サーバーコンポーネントをインストール」の「SolidNetWork License Manager（配布ライセンス）をこのコンピュータにインストールします」を選択し、「次へ」をクリックします。




- ⑤ 「使用許諾書」を確認後、「SOLIDWORKS 使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「今すぐインストール」をクリックします。



- ⑥ インストール完了後、「完了」をクリックします。



- ⑦Windows のスタートメニューより、「SolidNetWork License Manager Server 20XX」を起動します。




- ⑧「ライセンス情報」の「変更」をクリックします。



- ⑨ファイアウォールの設定として、「サーバーPC 名」と「ポート番号」、「ベンダーデーモンポート番号」を入力し、「次へ」をクリックします。
デフォルトの「ポート番号」は「25734」、「ベンダーデーモンポート番号」は「25735」です。




- ⑩「追加」をクリックします。




CADSUPERWorks II (ネットワークライセンス版) インストール方法


⑪ シリアル番号 (24 桁) を入力し、「OK」をクリックします。



⑫ アクティブ化の方法を選択し、「連絡先情報」としてメールご担当者のメールアドレスを入力、「次へ」をクリックします。



⑬ 「完了」をクリックします。



インターネット接続ができない場合は、下記の方法でアクティブ化をお願いいたします。

① 左の画面で「電子メールをマニュアルで送信」を選択し「次へ」をクリックします。

② 「保存」をクリックし、リクエストファイルを保存します。

③ 下記のメールアドレスに②で保存したリクエストファイルを送ります。

Mail: activation@solidworks.com

④ レスポンスファイルが届きますので、「開く」よりレスポンスファイルを選択します。

⑤ 「次へ」をクリックします。




2. ライセンスサーバーの登録

ライセンスサーバーの登録を行います。

- ①「サーバーのリスト」タブを開き、「追加」をクリックします。



- ②ライセンスサーバー名（ポート番号@コンピュータ名）を入力し、「OK」をクリックします。
（例：25734@サーバー名）




- ③「OK」をクリックし、『SolidNetWork License Manager』を閉じます。

CADSUPERWorks II (ネットワークライセンス版) インストール方法


3. 通信ポートの解放設定

特定の通信ポート(TCP ポート)を解放します。


① スタートメニュー「Windows ツールーコントロールパネル」を実行します。




② 「Windows Defender ファイアウォール」をクリックします。




③ 「詳細設定」をクリックします。



④「受信の規則」をクリックします。



⑤「新しい規則」をクリックします。




⑥「ポート」を選択し、「次へ」をクリックします。



CADSUPERWorks II (ネットワークライセンス版) インストール方法


- ⑦「TCP」,「特定のローカルポート」を選択し、ライセンスサーバーのインストール時に指定したポート(デフォルト:25734)を入力し、「次へ」をクリックします。



- ⑧「接続を許可する」を選択し、「次へ」をクリックします。




- ⑨「次へ」をクリックします。




⑩規則名(今回は、「SOLIDWORKS SNL 25734」)を入力し、「完了」をクリックします。



受信の規則が追加されます。




⑪「新しい規則」をクリックします。




⑫「ポート」を選択し、「次へ」をクリックします。




⑬「TCP」、「特定のローカルポート」を選択し、ライセンスサーバーのインストール時に指定したポート(デフォルト:25735)を入力し、「次へ」をクリックします。



⑭「接続を許可する」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑮「次へ」をクリックします。




⑯規則名(今回は、「SOLIDWORKS SNL 25735」)を入力し、「完了」をクリックします。



CADSUPERWorks II（ネットワークライセンス版）インストール方法

受信の規則が追加されます。



クライアント PC 操作手順


CADSUPERWorks II (ネットワークライセンス版) インストール方法

1. SOLIDWORKS 本体のインストール


SOLIDWORKS 本体を新規でインストールします。

- ①『CADSUPER Works II 連携部 20XX』の DVD を DVD ドライブにセットし、
「SolidWorksSetup」フォルダ内にある次のプログラムを実行します。

実行プログラム：DVD ドライブ¥SolidWorksSetup¥SolidWorksSetup.exe




- ②「Unzip」をクリックし、SolidWorks の実行ファイルを解凍します。



メッセージが表示された際は、
「はい」をクリックします。

- ③「OK」をクリックします。




CADSUPERWorks II（ネットワークライセンス版）インストール方法

④「このコンピュータ上にインストール」を選択し、「次へ」をクリックします。



⑤シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックします。




⑥使用許諾書をご確認いただき、「SOLIDWORKS 使用許諾契約の条項に同意します」にチェックを入れ、「今すぐインストール」をクリックします。




CADSUPERWorks II（ネットワークライセンス版）インストール方法

⑦サーバーのポート番号とサーバー名を指定し、「OK」をクリックします。

（例：ポート番号@サーバー名）



⑧「完了」をクリックします。



2. CADSUPERWorks II 連携部のインストール

※CADSUPERWorks II 連携部をインストールする前に、必ず CADSUPER2026 のインストールを行ってください。

- ①『CADSUPER Works II 連携部 20XX』の DVD を DVD ドライブにセットし、次のプログラムを実行します。


ISSetup.dll
layout.bin
setup.exe
setup.ini

-
- CADSUPER Works II 連携部 - InstallShield Wizard
- CADSUPER Works II 連携部 の InstallShield Wizard へようこそ
- InstallShield Wizard は、CADSUPER Works II 連携部 をコンピュータにインストールします。続行するには、[次へ] をクリックしてください。
- InstallShield
- < 戻る (B) 次へ (N) > キャンセル


-

CADSUPERWorks II（ネットワークライセンス版）インストール方法


④インストール先を確認後、「次へ」をクリックします。



⑤「SearchManager Pro2」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




⑥「インストール」をクリックします。



CADSUPERWorks II（ネットワークライセンス版）インストール方法

- ⑦「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し（すぐに再起動が無理な場合は「いいえ、後でコンピューターを再起動します。」を選択し）、「完了」をクリックします。



**CADSUPERWorks II ネットワークライセンス版
新規インストール手順書
《第 1 版》**

発行日 : 2026 年 4 月 1 日

発行元 : 株式会社マーブル

※各商品及び製品名は該当各社の登録商標・商標です。

※発行者の許諾なくして本マニュアルに関する自習書・解釈書・練習書もしくはこれに類するものの発行を禁ずる。